






## MANUAL DE USUARIO PARA CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE CORREO EN Windows Phone

Para configurar el acceso a la cuenta de correo en Windows Phone se deben seguir los siguientes pasos

1. En Inicio, desplázate a la izquierda hasta la lista de Aplicaciones y selecciona: **Configuración**  
-> **Correo y cuentas** -> **Agregar una cuenta** -> **Otra cuenta**





2. Aparecerá una pantalla donde debe introducir la dirección de correo electrónico y su clave y pulse en **siguiente**. Esta es la forma automática, si lo consigue, estupendo, vaya al Paso 5. En caso contrario verá la siguiente pantalla y pulsamos en **avanzadas**:



3. Haz clic en **avanzadas**. Verás dos opciones: Exchange ActiveSync y **Correo Internet**, que es la que debes seleccionar.





4. Rellena los siguientes campos con los datos correctos:

14:32

CORREO DE INTERNET

Nombre de cuenta  
su\_email@icam.es → Nombre de cuenta: su\_email@icam.es

Tu nombre  
Su nombre → Tu Nombre: Su nombre o despacho o email

Enviaremos tus mensajes con este nombre

Servidor de correo entrante  
imap.icam.es → Servidor de correo entrante: imap.icam.es

Tipo de cuenta  
Seleccionar uno → Hay que elegir el tipo de cuenta, puede ser POP/IMAP, en nuestro caso IMAP

Nombre de usuario  
iniciar sesión

Guardando en imágenes...

CORREO DE INTERNET

Tipo de cuenta  
Seleccionar uno  
POP3  
IMAP4

Nombre de usuario

Ejemplos: arturol, arturol@contoso.com, domain\arturol

Contraseña

iniciar sesión



14:33

CORREO DE INTERNET

Nombre de usuario

su\_email@icam.es

Ejemplos: arturo1, arturo1@contoso.com,  
domain\arturo1

Contraseña

.....

Mostrar contraseña

Servidor de correo saliente (SMTP)

smtp.icam.es

El servidor saliente requiere

iniciar sesión

Nombre de usuario: *su\_email@icam.es*  
(incluyendo @icam.es)

Contraseña: *su contraseña de correo electrónico*

Servidor de correo saliente: *smtp.icam.es*

14:33

CORREO DE INTERNET

.....

Mostrar contraseña

Servidor de correo saliente (SMTP)

smtp.icam.es

El servidor saliente requiere  
autenticación

Usar el mismo nombre de usuario y  
contraseña para enviar correo

configuración avanzada

iniciar sesión

Ambas opciones marcadas



5. Pulsa en **Configuración avanzada** y comprueba que **Requerir SSL** para el correo entrante y Requerir SSL para el correo saliente estén **desmarcadas**.



6. Haz clic en **Iniciar sesión** y su cuenta está lista para usar. Se ha agregado un nuevo icono de correo a su pantalla principal

