







## MANUAL DE USUARIO PARA CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE CORREO EN MAC



- Abrir el programa **Mail** de MAC: . Haz clic en el menú **Mail, Preferencias** (como se muestra a continuación).



- Pinchar en el botón "+" y empezar a configurar la cuenta de correo







- Seguir las indicaciones del Asistente. El asistente para la creación de una cuenta de correo nos irá realizando ciertas preguntas que debemos contestar para configurar bien nuestra cuenta de correo.
- Rellene todos los campos necesarios para facilitar la información siguiente y pulse en **Continuar**

**Nombre:** escriba su nombre tal como quiera que se muestre en el campo 'De:' de los mensajes que envíe.

**Dirección de correo electrónico:** escriba su dirección de correo electrónico completa (ej: *su\_cuenta@icam.es*).



- Puede dar un mensaje que indica **No se puede verificar la identidad del icam.es**. Pulsar en **Conectar**





- Hay que configurar la información del **Servidor de correo entrante** y pulsar en **Continuar**


### Información del servidor de correo entrante

Tipo de cuenta: **POP**


Descripción: *Identificación de la cuenta por ejemplo cuenta icam*

Servidor de correo entrante (POP3): **pop.icam.es**

Nombre de usuario: **su\_cuenta@icam.es**



- Aparece la siguiente pantalla para configurar la **Seguridad del correo entrante**. Nos aseguramos que la **Autenticación** es **Contraseña** y **NO TIENE QUE MARCAR "Usar SSL"** y pulsar en **Continuar**





- Hay que configurar la información del **Servidor de correo saliente** y pulsar en **Continuar**


### **Información del servidor de correo saliente**

Descripción: *aunque es opcional podemos escribir 'smtp.icam.es' para identificar el servidor de correo saliente*


Servidor de correo saliente: **smtp.icam.es**

Usar Autenticación: **MARCADO**

Nombre de usuario: **su\_cuenta@icam.es**




- Aparece la siguiente pantalla para configurar la **Seguridad del correo saliente**. Nos aseguramos que la **Autenticación** es **Contraseña** y **NO TIENE QUE MARCAR "Usar SSL"** y pulsar en **Continuar**






- Aparece la siguiente pantalla de **Resumen de la cuenta de correo**, pulsar el botón **Crear**





- Aparece la pantalla de las cuentas de correo con la nueva cuenta creada.






- Hay que revisar los datos del **servidor de correo saliente**, para ello pulsamos en la doble flecha al final del desplegable del servidor de correo saliente y en el desplegable que aparece pulsamos en **Editar lista de servidores SMTP...**



- Nos aparece la información del servidor de salida





- Tenemos que verificar unos datos pulsando en **Avanzado**:

**Información**

Usar puerto personalizado: **25**

Usar SSL: **NO MARCADO**

Autenticación: **Contraseña**

Nombre de usuario: ***su\_cuenta@icam.es***

Contraseña: ***su contraseña de correo***

smtp.icam.es      smtp.icam.es

+ -

Información de cuenta    Avanzado

Usar puertos por omisión (25, 465, 587)

Usar puerto personalizado:

Usar SSL (Secure Sockets Layer)

Autenticación:

Nombre de usuario:

Contraseña:

?

Cancelar    Aceptar

- Pulsamos en **Aceptar** y ya está la cuenta instalada