





Como configurar su cuenta en Outlook 2003

- Abra Outlook. Haz clic en el menú **Herramientas** y elija **Cuentas de correo electrónico**



- Elegir la opción **Agregar una nueva cuenta de correo electrónico** y pulsar en **Siguiente**





- En esta ventana tiene que marcar el **Tipo de servidor**, deberá elegir el tipo de servidor: **POP3**

The screenshot shows a window titled "Cuentas de correo electrónico" with a close button in the top right corner. Below the title bar, the text "Tipo de servidor" is displayed, followed by the instruction "Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico." Below this, there are five radio button options:

- Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

At the bottom of the window, there are three buttons: "< Atrás", "Siguinte >", and "Cancelar".

- Rellene todos los campos necesarios para facilitar la información siguiente:
 - o **Información sobre el usuario**
Su nombre: escriba su nombre tal como quiera que se muestre en el campo **De:** de los mensajes que envíe.
Dirección de correo electrónico: escriba su dirección de correo electrónico completa (*su_cuenta@icam.es*).
 - o **Información del servidor**
Servidor de correo entrante (POP3): pop.icam.es
Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.icam.es
 - o **Información de inicio de sesión**
Nombre de usuario: escriba su nombre de usuario del ICAM (incluido *@icam.es*).
Contraseña: escriba su contraseña de correo electrónico.



Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario	Información del servidor
Su nombre: <input type="text" value="Su nombre"/>	Servidor de correo entrante (POP3): <input type="text" value="pop.icam.es"/>
Dirección de correo electrónico: <input type="text" value="su_cuenta@icam.es"/>	Servidor de correo saliente (SMTP): <input type="text" value="smtp.icam.es"/>

Información de inicio de sesión	Probar configuración
Nombre de usuario: <input type="text" value="su_cuenta@icam.es"/>	Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)
Contraseña: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña	<input type="button" value="Probar configuración de la cuenta..."/>
<input type="checkbox"/> Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)	<input type="button" value="Más configuraciones..."/>

< Atrás Siguiente > Cancelar

- Haga clic en **Más configuraciones...** y, después, en la pestaña **Servidor de salida**. Marca la casilla situada junto a **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación** y selecciona **Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada**

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar



- Pulsar ahora en la pestaña **Avanzadas** y asegurarse que la siguiente información es correcta
 - **NO Marcar** la casilla que aparece junto a **El servidor requiere una conexión segura (SSL)** en servidor de correo entrante (POP3). El número de puerto debe ser 110
 - **NO Marcar** la casilla que aparece junto a **El servidor requiere una conexión segura (SSL)** en *servidor* de correo saliente (SMTP). El número de puerto debe ser 25.
 - **MARCAR** la casilla **Dejar una copia en el servidor** (para que los mensajes recibidos sean accesibles desde webmail (<http://mail.icam.es>) o desde dispositivos móviles

Configuración de correo electrónico de Internet

General | Servidor de salida | Conexión | **Avanzadas**

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3): 110

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP): 25

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 10 minutos

Entrega

Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Quitar del servidor después 10 días

Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

- Haga clic en **Aceptar – Siguiente y Finalizar**