




Como configurar su cuenta en Windows Live Mail

- Abrir el Windows Live Mail y presionar la opción **“Agregar cuenta de correo”** del menú en la parte izquierda como se muestra a continuación.



- En esta ventana tiene que introducir su **dirección de correo electrónico**, la **contraseña**, nombre tal como quiera que se muestre en el campo **De:** de los mensajes que envíe, marcar **Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo** Y pulsar en **Siguiente**

The screenshot shows the 'Agregar cuenta de correo electrónico' dialog box. The fields for 'Correo electrónico:', 'Contraseña:', and 'Nombre para mostrar:' are highlighted with a red rectangular box. The 'Contraseña:' field is masked with dots. Below the 'Nombre para mostrar:' field, there is a checkbox labeled 'Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico.' which is checked. At the bottom, there are buttons for '< Atrás', 'Siguiente >', and 'Cancelar'.



- Rellene todos los campos necesarios para facilitar la información siguiente:
 - **Información del servidor de correo entrante**
Mi servidor de correo entrante es: POP3
Servidor de correo entrante: pop.icam.es
Puerto: 110
NO MARCAR la casilla de **El servidor requiere una conexión segura (SSL)**
Id. de inicio de sesión: escriba su dirección de correo electrónico ICAM (incluido @icam.es).
 - **Información del servidor de correo saliente**
Servidor de correo entrante: smtp.icam.es
Puerto: 25
NO MARCAR la casilla de **El servidor requiere una conexión segura (SSL)**
MARCAR la casilla de **El servidor de correo saliente requiere autenticación**

Agregar cuenta de correo electrónico

[¿Dónde se puede encontrar información sobre el servidor de correo electrónico?](#)

Información del servidor de correo entrante

Mi servidor de correo entrante es: POP3

Servidor de correo entrante: pop.icam.es Puerto: 110

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

Iniciar sesión usando: Autenticación de texto no cifrado

Id. de inicio de sesión (si es diferente de la dirección de correo electrónico):
su_cuenta@icam.es

Información del servidor de correo saliente

Servidor de correo saliente: smtp.icam.es Puerto: 25

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

El servidor de correo saliente requiere autenticación

< Atrás Siguiete > Cancelar

- Haga clic en **Siguiete y Finalizar**