



Configurar el correo en Android

Para configurar una cuenta necesitas conocer la contraseña de esa cuenta de correo electrónico. Si no recuerdas la contraseña deberás solicitar una nueva:

a. Con firma electrónica

Accediendo al área reservada con firma electrónica en la parte superior derecha pulsa en el icono que parece un muñeco y en el desplegable elige "Solicitar nueva contraseña de email @icam.es"

b. Sin firma electrónica

Enviar un correo a sopORTE.icam@icam.madrid con su número de colegiado, un teléfono móvil y una copia de su dni (aunque sólo sea una cara) para verificar su identidad

Una vez establecida la nueva contraseña recibirá un sms en el móvil indicado con la clave de acceso al email

Algunos dispositivos Android incluyen una aplicación con nombre Mail o Correo para gestionar las cuentas de correo electrónico, en lugar de la aplicación Gmail. El proveedor de correo recomienda la app de Outlook para Android

INDICE


| | | |
|---|--|---|
| 1 | CONFIGURAR CUENTA USANDO APP OUTLOK | 2 |
| 2 | CONFIGURAR CUENTA USANDO APP MAIL O CORREO | 6 |
| 3 | CONFIGURAR CUENTA USANDO APP GMAIL | 9 |

LA RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR ES UTILIZAR LA APP DE OUTLOOK




1 CONFIGURAR CUENTA USANDO APP OUTLOOK

- Abrir la App de Outlook del móvil, debes hacer click en tu foto de perfil o icono de usuario circular, ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, verás las cuentas que tienes sincronizadas, selecciona **el símbolo + para agregar otra cuenta**



- Seleccionar **Agregar una cuenta**






- Escribir la dirección @icam.es



- Ahora hay que elegir tipo **IMAP**



- Ahora tiene que escribir los datos solicitados y pulsar en “**Configuración Avanzada**” de la parte inferior



11:46

← Conectar a IMAP ? ✓

Dirección de correo electrónico

Contraseña

Nombre para mostrar (ejemplo: Mike Rosoft)

Descripción (ejemplo: trabajo)

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Su dirección de email

Su contraseña de email

Su nombre, con el que se envía el correo

Descripción de la cuenta, por ejemplo, ICAM



- Ahora le dejará escribir los datos de los servidores de correo

← Conectar a IMAP ? ✓

Servidor de correo entrante IMAP

Nombre de host IMAP (p. ej., imap.dom...
imap.serviciodecorreo.es 993

Tipo de seguridad
SSL/TLS ▼

Nombre de usuario de IMAP (ejemplo:...
Su_correo_completo@icam.es

Contraseña de IMAP
..... 🔒

Servidor de correo saliente SMTP

Nombre de host SMTP (p. ej., smtp.do...
smtp.serviciodecorreo.es 587

Tipo de seguridad
SSL/TLS (o STARTLS) ▼

Nombre de usuario SMTP (ejemplo:
.....

Contraseña de SMTP
..... 🔒


Una vez escritos los datos correctos, pulsar en el icono de “Visto” de la parte superior derecha

Si todo está configurado correctamente se añade la cuenta sin problemas




2 CONFIGURAR CUENTA USANDO APP MAIL O CORREO

- Accede a Ajustes > Cuentas ó Cuentas y sincronización
- Pulsa en **Añadir cuenta**



- En los ajustes de la cuenta introduce tu email y contraseña



- Tras iniciar sesión, nos aparecerá una ventana en la que elegiremos el protocolo de correo, en este caso seleccionaremos **IMAP**
- Después de seleccionar el protocolo nos aparecerá una ventana de ajustes de la cuenta que tenemos que rellenar con los siguientes valores:

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de usuario | Tu dirección de correo electrónico completa |
| Contraseña | Contraseña de tu cuenta de correo electrónico |
| Servidor | imap.serviciodecorreo.es |
| Puerto | 993 |
| Tipo de Seguridad | SSL o SSL/TLS |



← Ajustes de la cuenta

Nombre de usuario
tu_correo@icam.es

Contraseña
.....

Servidor
imap.serviciodecorreo.es

Puerto
993

Tipo de seguridad STARTTLS >

Prefijo de ruta IMAP
Opcional

ANTERIOR SIGUIENTE

Tipo de seguridad

Ninguna

SSL/TLS

SSL/TLS (aceptar todos los certificados)

STARTTLS

STARTTLS (aceptar todos los certificados)

CANCELAR

Después de haber rellenado todos los cambios le damos a **SIGUIENTE**

- En la siguiente pantalla aparecerán los ajustes de los mensajes salientes que tenemos que rellenar con los siguientes valores:

| | |
|----------------------------|---|
| Servidor smtp | smtp.serviciodecorreo.es |
| Puerto | 587 |
| Tipo de Seguridad | SSL/TLS |
| Solicitar inicio de sesión | Marcada |
| Nombre de usuario | Tu dirección de correo electrónico completa |
| Contraseña | Contraseña de tu cuenta de correo electrónico |



← Ajustes de la cuenta

Servidor SMTP
smtp.serviciodecorreo.es

Puerto
465

Tipo de seguridad STARTTLS > 

Solicitar inicio de sesión

Nombre de usuario
tu_correo@icam.es

Contraseña
..... 

ANTERIOR SIGUIENTE

Tipo de seguridad

Ninguna

SSL/TLS

SSL/TLS (aceptar todos los certificados)

STARTTLS

STARTTLS (aceptar todos los certificados)

CANCELAR

Después de haber rellenado todos los cambios le damos a **SIGUIENTE**

- Aparecen unas últimas opciones para configurar la cuenta:
 - Frecuencia de verificación de la bandeja de entrada.
 - Que nos notifique cuando llegue un correo.
 - Sincronizar os correos.
 - Descargar los archivos adjuntos automáticamente.

La configuración de estos puntos depende de cada usuario

Cuando confirmemos estos cambios ya habremos acabado de configurar nuestra cuenta de correo en nuestro dispositivo Android.




3 CONFIGURAR CUENTA USANDO APP GMAIL

- Abrir la App de Gmail, debes hacer click en tu foto de perfil o icono de usuario circular, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, verás las cuentas que tienes sincronizadas, selecciona **Add account** o **agregar cuenta**




- Pulsa en **Otro servicio**



- En la siguiente pantalla introduce tu email @icam.es y pulsa en **CONFIGURACION MANUAL**



- Ahora debemos elegir el tipo de cuenta, en nuestro caso es **IMAP**



- Ahora pedirá la clave de la cuenta de correo, una vez introducida pulsar en **Siguiente**





- Ahora hay que configurar el **servidor de correo entrante** y pulsar en **Siguiente**

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de usuario | Tu dirección de correo electrónico completa |
| Contraseña | Contraseña de tu cuenta de correo electrónico |
| Servidor | imap.serviciodecorreo.es |

13:30 100%



Ajustes del servidor de entrada

Nombre de usuario
tu_cuenta@icam.es

Contraseña
.....  X

Servidor
imap.serviciodecorreo.es

SIGUIENTE

- Ahora pedirá configurar el **servidor de correo saliente** y pulsar en **Siguiente**

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de usuario | Tu dirección de correo electrónico completa |
| Contraseña | Contraseña de tu cuenta de correo electrónico |
| Servidor | imap.serviciodecorreo.es |



13:30 100%

M

Ajustes del servidor de salida

Exigir inicio de sesión

Nombre de usuario
tu_cuenta@icam.es

Contraseña
..... X

Servidor SMTP
smtp.serviciodecorreo.es

SIGUIENTE

- Aparecen unas últimas opciones para configurar la cuenta:
 - Frecuencia de verificación de la bandeja de entrada.
 - Que nos notifique cuando llegue un correo.
 - Sincronizar os correos.
 - Descargar los archivos adjuntos automáticamente.

La configuración de estos puntos depende de cada usuario

Cuando confirmemos estos cambios, pulsamos en **Siguiente** y ya habremos acabado de configurar nuestra cuenta de correo en nuestro dispositivo Android.