ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

Como configurar su cuenta en Outlook Express

– Abra Outlook Express. Haz clic en el menú **Herramientas** y elija **Cuentas**



- Aparece la siguiente ventana y en la pestaña **Correo**, haga clic en **Agregar.** En el menú desplegable, seleccionar la opción **Correo…**



- Ahora empezará a introducir los datos necesarios para que la cuenta quede configurada.
- Escriba su nombre tal como quiera que se muestre en el campo **De:** de los mensajes que envíe y pulsar en **Siguiente**



- **Dirección de correo electrónico:** escriba su dirección de correo electrónico completa (*su_cuenta@icam.es*) y pulsar en **Siguiente**



- En esta ventana tiene que configurar los dato del servidor y pulsar en **Siguiente**
  - **<u>Información del servidor</u>**
    Mi servidor de correo entrante es: POP3
    Servidor de correo entrante (POP3): pop.icam.es
    Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.icam.es



- Ahora se le solicita los datos de **Inicio de sesión**
  - **<u>Información de inicio de sesión</u>**
    Nombre de usuario: escriba su nombre de usuario del ICAM (incluido *@icam.es*).
    Contraseña: escriba su contraseña de correo electrónico.



– Por último, al pulsar sobre siguiente, aparecerá la pantalla de finalización:



– Hay que modificar la configuración de la cuenta, para ello pulsamos en menú **Herramientas** y elegimos **Cuentas** (como al indicamos en el primer paso de este manual)

– Aparece la siguiente ventana y En la pestaña **Correo electrónico**, pulsar encima de la cuenta de correo con un 'click' del ratón y pulsar en el botón **Propiedades**



– Pulsar en la pestaña **Servidores** y marca la casilla situada junto a **Mi servidor requiere autenticación** y pulsar el botón **Configuración**



– En esta ventana hay que selecciona **Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo entrante**



– Pulsar ahora en la pestaña de **Opciones Avanzadas** y asegurarse que la siguiente información es correcta

- ***NO Marcar*** la casilla que aparece junto a **El servidor requiere una conexión segura (SSL)** en servidor de correo saliente (SMTP). El número de puerto debe ser 25.
- ***NO Marcar*** la casilla que aparece junto a **El servidor requiere una conexión segura (SSL)** en servidor de correo entrante (POP3). El número de puerto debe ser 110.
- ***MARCAR*** la casilla **Dejar una copia en el servidor** (para que los mensajes recibidos sean accesibles desde webmail (http://mail.icam.es) o desde dispositivos móviles



– Por último pincha en **Aplicar**, para guardar los cambios. **Aceptar** y **Cerrar**. La cuenta ya está configurada